

Linux (allgemein): NTFS inkl Schreibzugriff

Howto: Integration von NTFS inkl Schreibzugriff

Das Howto nutzt das opensource-Projekt [FUSE](#) um NTFS einzubinden:

FUSE installation:

```
cd /usr/local/src
wget http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/fuse/fuse-2.5.3.tar.gz
tar -zxvf fuse-2.5.3.tar.gz #Paket entpacken
cd fuse-2.5.3
./configure
make
make install
```

NTFS-Modul:

```
cd /usr/local/src
wget http://mlf.linux.rulez.org/mlf/ezaz/ntfs-3g-20070910-BETA.tgz
tar -zxvf ntfs-3g-20070910-BETA.tgz #Entpacken
cd ntfs-3g-20070910-BETA #Ins Verzeichnis wechseln
./configure
make
make install
```

Abschließen:

```
#fuse als Modul hinzufügen
modprobe fuse
```

```
#NTFS-Partition (hier /dev/hda1) unter /media/ntfs einbinden:
ntfs-3g /dev/hda1 /media/ntfs -o silent,umask=0,locale=de_DE.utf8
```

Eindeutige ID: #1189

funky,huschi

2006-09-18 10:17